

FXWare Arrows

Instrukcja użytkownika FXWare Arrows 2.11 dla platformy MetaTrader 4.

Spis treści

- Szybki start
- Opis i główne funkcje
- Wymagania i układ paczki
- Instalacja
- Ustawienia w MT4 i ustawienia programu
- Pierwsze uruchomienie
- Jak działa i jak interpretować elementy wykresu
- Wskazówki praktyczne
- Częste pytania i rozwiązywanie problemów
- Licencja i wsparcie

Szybki start

Najpierw wykonaj kroki z sekcji [Instalacja](#) i [Ustawienia w MT4](#).

1. Otwórz zwykły wykres wybranego instrumentu.
2. Dodaj `FXWare_Start_Arrows_PL` z okna **Nawigator**.
3. Zostaw wykres startowy otwarty i poczekaj na przygotowanie wykresu offline.

Po poprawnym uruchomieniu na zwykłym wykresie zobaczysz panel `FXWare Start Arrows v2.11`, a MT4 otworzy osobny wykres offline, domyślnie `M6`, ze strzałkami i pasmami `TMA`. Jeśli wykres się nie pojawi, przejdź do [Wykres offline się nie otwiera](#).

Opis

FXWare Arrows tworzy wykres offline Range Bar i otwiera na nim gotowy układ ze strzałkami kierunkowymi, świecami sygnałowymi oraz pasmami **TMA**.

Produkt działa w dwóch powiązanych oknach:

- na zwykłym wykresie działa **FXWare_Start_Arrows_PL**,
- na wykresie offline działa **FXWare_Arrows_PL**.

Moduł startowy oblicza rozmiar Range Bar na podstawie danych **M1**, tworzy wykres offline i podtrzymuje jego aktualizację. Domyślnie otwierany jest wykres o interwale **M6**.

WAŻNE: Nie zamykaj wykresu z modułem startowym. Zamknięcie go zatrzymuje aktualizację należącego do niego wykresu offline.

Główne funkcje

- ✓ automatyczne tworzenie wykresu offline Range Bar
- ✓ dobór rozmiaru Range Bar według wybranego stylu
- ✓ ręczne ustawienie rozmiaru Range Bar w trybie **Custom Trading**
- ✓ automatyczne otwieranie wykresu ze wskaźnikiem i szablonem
- ✓ strzałki kierunkowe oraz świece sygnałowe
- ✓ górne i dolne pasmo **TMA**
- ✓ ponowne otwarcie wykresu offline z panelu startowego
- ✓ zachowanie ręcznie wpisanej wartości po zmianie interwału wykresu źródłowego

Wymagania

Do uruchomienia potrzebujesz:

- platformy MetaTrader 4,
- pliku **FXWare_Start_Arrows_PL.ex4**,
- aktywnego dostępu do produktu,

- w przypadku licencji plikowej: `FXW_ARROWS.key` w folderze `MQL4\Files`,
- włączonego importu `DLL`.

Na rachunkach z aktywnym Dostępem FXWare produkt może zweryfikować uprawnienie automatycznie po odrzuceniu lub braku pliku licencji.

FXWare Arrows nie otwiera ani nie zamyka transakcji. Import `DLL` jest potrzebny do obsługi wykresu offline i komunikacji z terminalem.

Układ paczki i instalowanych plików

Plik i folder	Rola
<code>FXWare_Start_Arrows_PL.ex4</code> <code>MQL4\Experts</code>	Starter; kopiujesz go ręcznie.
<code>FXWare_Arrows_PL.ex4</code> <code>MQL4\Indicators</code>	Wskaźnik; instaluje go starter.
<code>arrows.tpl</code> <code>templates</code>	Szablon; instaluje go starter.
<code>FXW_ARROWS.key</code> <code>MQL4\Files</code>	Tylko przy licencji plikowej.

Instalacja

Wersja 2.11 korzysta z samoinstalującego modułu startowego. Wskaźnik

`FXWare_Arrows_PL.ex4` i szablon `arrows.tpl` są zapisane wewnątrz startera i instalowane przy pierwszym uruchomieniu.

Przed rozpoczęciem przygotuj plik `FXWare_Start_Arrows_PL.ex4` oraz aktywny dostęp do produktu.

1. W MT4 wybierz **Plik -> Otwórz folder danych**.
2. Zamknij MetaTrader 4.

3. Skopiuj `FXWare_Start_Arrows_PL.ex4` do `MQL4\Experts`.
4. Jeśli korzystasz z licencji plikowej, skopiuj `FXW_ARROWS.key` do `MQL4\Files`.
5. Uruchom MetaTrader 4.
6. Jeżeli starter nie jest widoczny w oknie **Nawigator**, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz **Odśwież**.

Po wykonaniu tych kroków `FXWare_Start_Arrows_PL` będzie widoczny w sekcji **Eksperci** okna **Nawigator**. Wskaźnik i szablon zostaną zainstalowane przy pierwszym uruchomieniu startera.

Przy pierwszym uruchomieniu program sprawdza osadzone komponenty. Jeżeli zobaczysz komunikat `WYMAGANA INSTALACJA`, potwierdź go i pozwól MT4 uruchomić się ponownie. Po restarcie dodaj starter do wykresu jeszcze raz.

Nie kopiuj ręcznie `FXWare_Arrows_PL.ex4` ani `arrows.tpl`. Moduł startowy instaluje właściwe wersje tych plików.

Ustawienia w MT4

Przed pierwszym uruchomieniem:

1. Wejdź w **Narzędzia -> Opcje -> Strategie**.
2. Włącz **Zezwalaj na import DLL**.
3. Dodając starter do wykresu, w zakładce **Ogólne** zaznacz **Umożliw import DLL**, jeżeli opcja nie jest już aktywna.

FXWare Arrows działa jako narzędzie wykresowe. Nie wymaga włączania handlu automatycznego.

Ustawienia programu

Ustawienie w MT4	Domyślnie	Działanie i ograniczenie
Preferowany styl handlowy	Tactical Scalping	Wybiera automatyczny mnożnik albo tryb ręczny. Tryby i mnożniki opisuje tabela poniżej.

Ustawienie w MT4	Domyślnie	Działanie i ograniczenie
Rozmiar RB dla stylu Custom w pipsach	2.0	Ustawia rozmiar dla Custom Trading . Wartość większa od zera; można użyć kropki lub przecinka.
TF wykresu offline w minutach	6	Określa interwał wykresu offline. Wartość 6 otwiera wykres M6 . Program odrzuca 0 oraz standardowe interwały MT4: 1 , 5 , 15 , 30 , 60 , 240 , 1440 , 10080 i 43200 .

Style obliczania Range Bar

W stylach automatycznych program oblicza bazowy rozmiar z danych M1 i stosuje do niego określony mnożnik:

Styl	Mnożnik rozmiaru wynikającego z ATR
Extreme Scalping	0.25
Speed Scalping	0.5
Tactical Scalping	1.0
Day Trading	2.0
Custom Trading	wartość wpisana ręcznie

Rozmiar elementów Range Bar rośnie razem z mnożnikiem. Zmiana interwału zwykłego wykresu nie wpływa na automatyczne wyliczenie, ponieważ program korzysta w tym celu z danych M1 .

W Custom Trading pole Rozmiar RB (pips): na panelu jest edytowalne. Program przyjmuje kropkę lub przecinek jako separator dziesiętny. Wartość musi być większa od zera.

Pierwsze uruchomienie

1. Otwórz zwykły wykres wybranego instrumentu, najlepiej `M1`.
2. Przeciągnij `FXWare_Start_Arrows_PL` z okna **Nawigator** na wykres.
3. Upewnij się, że włączony jest import `DLL`.
4. Wybierz styl w ustawieniu `Preferowany styl handlowy`.
5. Poczekaj na przygotowanie historii i wykresu offline.
6. Program otworzy wykres instrumentu z interwałem `M6` lub innym wpisanym w `TF wykresu offline w minutach`.

Na panelu startowym zobaczysz:

- przycisk otwierający wykres FXWare Arrows,
- pole `Rozmiar RB (pips):`,
- informację `Styl handlu: ...`,
- przyciski `USTAWIENIA` i `POMOC`,
- etykietę `FXWare Start Arrows v2.11`,
- komunikat `NIE ZAMYKAJ TEGO WYKRESU`.

Uruchomienie zakończyło się poprawnie, jeśli panel startera pozostaje na zwykłym wykresie, a osobny wykres offline pokazuje `FXWare_Arrows_PL`, strzałki i pasma `TMA`.

Jeżeli zmienisz `TF wykresu offline w minutach`, program zamknie poprzedni należący do niego wykres i otworzy nowy.

Jak działa

Po uruchomieniu starter:

1. sprawdza wymagane komponenty i uprawnienie do produktu,
2. pobiera dane `M1` potrzebne do obliczenia rozmiaru,
3. tworzy i aktualizuje wykres offline Range Bar,
4. otwiera wykres z szablonem `arrows.tpl`,
5. uruchamia na nim `FXWare_Arrows_PL`.

Na wykresie offline wskaźnik rysuje:

- górne i dolne pasmo **TMA**,
- strzałki w górę i w dół,
- świece sygnałowe.

Jak interpretować elementy wykresu

Strzałka w górę

Pojawia się przy reakcji ceny po dolnej stronie pasma **TMA**, gdy kolejna świeca potwierdza zmianę kierunku na wzrostowy.

Strzałka w dół

Pojawia się przy reakcji ceny po górnej stronie pasma **TMA**, gdy kolejna świeca potwierdza zmianę kierunku na spadkowy.

Świece sygnałowe

Kolorowe świece oznaczają dodatkowy warunek sygnałowy obliczany przez wskaźnik. Traktuj je jako osobną informację widoczną obok strzałek, a nie jako polecenie otwarcia transakcji.

Pasma TMA

Pasma pokazują położenie ceny względem obliczanego kanału. Strzałki są związane z reakcją ceny poza górnym albo dolnym pasmem.

Przykład odczytu: po zejściu ceny poniżej dolnego pasma **TMA** może pojawić się strzałka w górę, jeżeli kolejna świeca spełni warunek zmiany kierunku. Wskaźnik opisuje stan wykresu; decyzję o dalszym działaniu podejmuje użytkownik.

Wskazówki praktyczne

- Uruchamiaj jeden starter na jednym zwykłym wykresie źródłowym.
- Zostaw wykres źródłowy otwarty przez cały czas pracy.
- Użyj przycisku na panelu, jeśli przypadkowo zamkniesz wykres offline.

- W `Custom Trading` zatwierdź dodatnią wartość klawiszem `Enter`.
- Po zmianie instrumentu lub interwału daj programowi chwilę na odtworzenie należącego do niego wykresu.

Częste pytania

Czy program sam tworzy wykres offline?

Tak. Starter tworzy go, otwiera i aktualizuje.

Czy mogę dodać `FXWare_Arrows_PL` bezpośrednio do zwykłego wykresu?

Nie. Wskaźnik jest przeznaczony do wykresu offline utworzonego przez `FXWare_Start_Arrows_PL`.

Czy program otwiera transakcje?

Nie. Produkt służy do przygotowania i prezentacji wykresu.

Czy mogę podać własny rozmiar Range Bar?

Tak. Wybierz `Custom Trading` i wpisz dodatnią wartość w polu `Rozmiar RB (pips):`.

Czy zmiana interwału zwykłego wykresu zmienia automatyczny rozmiar Range Bar?

Nie. Automatyczne obliczenie korzysta z danych `M1`.

Co robi przycisk `POMOC` ?

Otwiera podręcznik produktu.

Rozwiązywanie problemów

Pojawia się komunikat o wymaganej instalacji

1. Potwierdź instalację w wyświetlonym komunikacie.
2. Poczekaj, aż MT4 uruchomi się ponownie.
3. Dodaj `FXWare_Start_Arrows_PL` do zwykłego wykresu jeszcze raz.

Po poprawnej instalacji komunikat nie pojawi się ponownie, a MT4 otworzy wykres offline. Jeśli komunikat wraca, sprawdź zakładkę **Eksperci** i prześlaj wsparciu dokładny komunikat bez danych rachunku.

Wykres offline się nie otwiera

1. Sprawdź, czy starter został dodany do zwykłego wykresu, a nie do wykresu offline.
2. Włącz import `DLL` w opcjach MT4 i ustawieniach startera.
3. Otwórz wykres `M1` tego samego instrumentu, aby MT4 pobrał historię.
4. Jeśli wcześniej pojawił się komunikat instalatora, uruchom MT4 ponownie i dodaj starter jeszcze raz.

Po naprawie zobaczysz osobny wykres offline oraz aktywny panel startera. Jeśli wykres nadal się nie otwiera, przygotuj zrzut panelu i komunikaty z zakładek **Eksperci** oraz **Dziennik**, bez danych rachunku.

Program zgłasza brak dostępu

1. Przy licencji plikowej sprawdź, czy `FXW_ARROWS.key` znajduje się w `MQL4\Files` i zachował dokładną nazwę.
2. Upewnij się, że plik jest przeznaczony dla właściwego rachunku i produktu.
3. Jeśli produkt ma korzystać z Dostępu FXWare, sprawdź połączenie z internetem i zalogowanie MT4 na właściwy rachunek.
4. Uruchom starter ponownie.

Po poprawnej weryfikacji komunikat o braku dostępu zniknie. Jeśli pozostanie, skontaktuj się ze wsparciem i podaj nazwę produktu, wersję MT4 oraz dokładną treść komunikatu. Nie wysyłaj klucza licencyjnego.

Wykres przestał się aktualizować

1. Sprawdź, czy zwykły wykres z panelem startera nadal jest otwarty.
2. Sprawdź połączenie MT4 z serwerem.
3. Jeśli starter został usunięty lub wykres zamknięty, uruchom produkt ponownie na zwykłym wykresie.

Po naprawie na wykresie offline zaczną pojawiać się nowe elementy Range Bar. Jeśli aktualizacja nie wraca, przełącz wsparcie instrument, interwał wykresu offline i zrzuć obu powiązanych wykresów.

Pole rozmiaru nie jest edytowalne

1. Sprawdź ustawienie `Preferowany styl handlowy`.
2. Wybierz `Custom Trading`.
3. Wpisz dodatnią wartość w polu `Rozmiar RB (pips):` i zatwierdź ją klawiszem `Enter`.

Pole stanie się edytowalne, a starter przebuduje należący do niego wykres. Jeśli nadal jest zablokowane, otwórz `USTAWIENIA` i potwierdź, że wybrany styl to `Custom Trading`.

Licencja i wsparcie

Licencja

Standardowa licencja plikowa korzysta z:

- `FXW_ARROWS.key`

Wsparcie techniczne

- E-mail: pomoc@fxware.pl
- Strona internetowa: fxware.pl

Copyright © 2026 FXWare. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wersja produktu: `2.11`

Wersja dokumentacji: `2.11-r1` Data weryfikacji: `12.08.2026`