

FXWare M1 Armor

Zapraszam do zapoznania się też z innymi produktami FXWare na stronie www.fxware.pl oraz do polubienia strony na FB: facebook.com/fxwarepl

Opis

FXWare M1 Armor to pakiet narzędzi dla platform MetaTrader 4 oraz MetaTrader 5 zaprojektowany do szybkiej analizy rynku, filtrowania trendu i pracy na niskich interwałach (szczególnie M1). Pakiet łączy analizę trendu (Kijun/Ichimoku) z automatyczną identyfikacją stref związanych z wolumenem.

Ważne: Pakiet wymaga aktywnej licencji (plik **FXW_M1_ARMOR.key**). Dodatkowo **Kijun Scanner** działa tylko na kontach REAL (demo nie jest obsługiwane).

Zawartość pakietu

- ✓ **M1 Auto UHVA** - automatyczne wyznaczanie stref UHV (najwyższy wolumen w danym dniu) dla wybranych TF.
- ✓ **M1 MTF Kijun** - rysowanie linii Kijun z wyższych interwałów na bieżącym wykresie (kontekst trendu i S/R).
- ✓ **Kijun Scanner** - panel do skanowania symboli i trendu (względem Kijun) na wielu TF, z szybkim otwieraniem wykresów.

Instalacja

1. Skopiuj pliki **.ex4** do folderu `MQL4\Indicators` (MT4) lub pliki **.ex5** do `MQL5\Indicators` (MT5).
2. Skopiuj plik licencji **FXW_M1_ARMOR.key** do folderu `MQL4\Files` (MT4) lub `MQL5\Files` (MT5) w Folderze danych MetaTrader.
(Menu MT4/MT5 -> Plik -> Otwórz folder danych)

3. Zrestartuj MetaTrader 4/5 lub odśwież okno Nawigator (prawy przycisk myszy -> Odśwież).
4. Dodaj wybrane narzędzia na wykres (Nawigator -> Wskaźniki).

Szybki start (proponowany workflow)

1. **Kijun Scanner:** wybierz symbole (Market Watch lub lista) i sprawdź, gdzie trend jest zgodny na kilku TF.
2. **MTF Kijun:** na otwartym wykresie (np. M1) włącz linię Kijun z wyższych TF, aby zobaczyć kontekst.
3. **Auto UHVA:** dodaj strefy UHV dla M1/M5/M15 (lub innych) i obserwuj reakcje ceny w strefach.

Tip: Najczęściej pakietu używa się tak, aby wejścia na M1 wykonywać tylko w kierunku zgodnym z MTF Kijun, a strefy UHVA traktować jako miejsca reakcji (odrzućenie, retest, wybicie).

Narzędzia - szczegóły

1) M1 Auto UHVA

Wskaźnik **M1 Auto UHVA** wyszukuje świece o najwyższym wolumenie w danym dniu (dla wybranego TF) i rysuje strefę (prostokąt) wyznaczoną zakresem tej świecy. Strefy mogą być rysowane dla trzech interwałów jednocześnie (domyślnie M1/M5/M15) oraz opcjonalnie dla dnia poprzedniego (YD - yesterday).

Interpretacja

- **Prostokąt (strefa)** - zakres ceny świecy o najwyższym wolumenie (High/Low lub Open/Close).
- **Pivot strefy** (opcjonalnie) - linia na poziomie 50% strefy (środek zakresu).
- **Etykieta** - TF strefy (np. M5) oraz (opcjonalnie) wartość wolumenu.

Praktyka: jeżeli cena wraca do strefy UHVA w kierunku zgodnym z trendem, strefa często działa jako obszar reakcji (wsparcie/opór). Zawsze łącz to z kontekstem trendu i zarządzaniem ryzykiem.

Parametry - Ustawienia główne

Parametr	Domyślnie	Opis
Draw mode	High/Low	Zakres strefy: High/Low lub Open/Close.
Volume source	Tick	Źródło wolumenu: Tick (domyślnie) lub CD (jeśli dostępne).
1st TF	M1	Pierwszy interwał do rysowania stref.
2nd TF	M5	Drugi interwał do rysowania stref.
3rd TF	M15	Trzeci interwał do rysowania stref.

Parametr	Domyślnie	Opis
Draw 1st / 2nd / 3rd	true	Włącza rysowanie stref dla TF1/TF2/TF3.
Draw yd 1st / 2nd / 3rd	false/false/true	Rysowanie stref z dnia poprzedniego (YD) dla TF1/TF2/TF3.
Show zone pivots	false	Rysuje linię środka strefy (50%).
Show labels	true	Pokazuje etykiety stref (dzień bieżący).
Show yd labels	true	Pokazuje etykiety stref YD.
Show volume	true	Dodaje wartość wolumenu do etykiety.

Parametry - Grafika

Parametr	Domyślnie	Opis
1st color / 2nd color / 3rd color	Thistle / PowderBlue / PaleGreen	Kolory stref dla TF1/TF2/TF3.
Yd (yesterday) color	Silver	Kolor stref YD.
Fill zones	true	Wypełnienie stref.
Zone border style	SOLID	Styl obramowania stref.
Zone border width	2	Grubość obramowania stref.
Pivot style	DOT	Styl linii pivotu strefy.
Pivot width	0	Grubość linii pivotu.
Labels in color	true	Etykiety w kolorze stref (lub w kolorze foreground wykresu).

Parametr	Domyślnie	Opis
Font type	Segoe UI Black	Czcionka etykiet.
Font size	8	Rozmiar czcionki etykiet.

Parametry - Alerty

Parametr	Domyślnie	Opis
Popup alert	false	Alert w oknie (MT4).
Mobile alert	false	Powiadomienie push (wymaga konfiguracji MT4/MT5 -> Notifications).
Sound alert	false	Dźwięk alertu.
Sound file	alert2.wav	Nazwa pliku dźwięku w folderze Sounds .

2) M1 MTF Kijun

M1 MTF Kijun rysuje linię Kijun (Ichimoku) z wyższych interwałów na bieżącym wykresie. Dzięki temu widzisz w jednym miejscu poziomy, które często pełnią rolę dynamicznego wsparcia/oporu i filtra trendu.

Interpretacja

- Jeżeli cena jest **powyżej** Kijun z wyższego TF, zwykle oznacza to przewagę popytu na tym TF.
- Jeżeli cena jest **poniżej** Kijun z wyższego TF, zwykle oznacza to przewagę podaży na tym TF.
- Zgrupowanie kilku linii Kijun blisko siebie może wyznaczać silną strefę S/R (konfluencja).
- Przy pierwszym uruchomieniu wskaźnik może przez chwilę ładować historię (komunikat "Loading history...").
- W razie pustych linii otwórz na chwilę dane TF lub pobierz historię (Center History / przewinięcie wykresu).

Parametry

Parametr	Domyślnie	Opis
Kijun	26	Okres linii Kijun (Ichimoku).
Draw W1 / D1 / H4 / H1	true	Rysowanie Kijun z wyższych TF.
Draw M30 / M15	false	Opcjonalne dodatkowe TF (jeśli potrzebne).
Draw M5	true	Rysowanie Kijun z M5.
Show labels	true	Pokazuje etykiety przy liniach.
Label font	Segoe UI Semibold	Czcionka etykiet.
Label size	8	Rozmiar etykiet.
Show info message	true	Pokazuje komunikat o ładowaniu historii.

3) Kijun Scanner

Kijun Scanner to panel do szybkiego skanowania symboli (Market Watch lub lista) i oceny trendu względem Kijun na wielu interwałach. Wskaźnik tworzy interfejs na wykresie (zalecany osobny wykres) i aktualizuje dane cyklicznie.

Ważne: Kijun Scanner działa tylko na kontach REAL. W przypadku konta DEMO wskaźnik nie uruchomi się.

Jak czytać panel

- Kolumny odpowiadają TF: **M5, H1, H4, D1, W1**.
- Strzałka w górę oznacza, że cena (BID) jest powyżej Kijun na danym TF.
- Strzałka w dół oznacza, że cena (BID) jest poniżej Kijun na danym TF.

- Kliknięcie w komórkę (strzałkę) może otworzyć wykres dla symbolu i TF, a następnie zastosować szablon.

Parametry

Parametr	Domyślnie	Opis
Kijun	26	Okres Kijun do oceny trendu.
Use symbols from market watch window	true	Używa symboli z Market Watch (polecane przy suffix/prefix).
Custom symbols list	EURUSD;USDCAD;USDJPY;AUDUSD;GBPUSD;USDCHF	Lista symboli (gdy Market Watch = false). Separator: ; lub ,
Max number of displayed symbols	25	Limit wyświetlanych symboli.
Scanner frequency in seconds	5	Co ile sekund aktualizowany jest panel.
Open chart with symbol on arrow click	true	Otwiera wykres po kliknięciu w komórkę.
Method to look for already open chart	Find by symbol	Tryb szukania już otwartego wykresu (symbol / symbol+TF).
Switch TF for opened chart	true	Jeśli wykres istnieje, może przełączyć TF na kliknięty.

Parametr	Domyślnie	Opis
Template name to use when open chart	default	Nazwa szablonu (tpl) do zastosowania na nowo otwartym wykresie.
Interface scale	9	Skala interfejsu (czcionka). Zwiększ, jeśli panel jest za mały.
Show separator lines	true	Rysuje linie separatorów między wierszami.
Show logo	true	Pokazuje logo (jeśli dostępne).

Częste pytania (FAQ)

Q: Nie widzę wskaźników po instalacji - co zrobić?

A: Sprawdź, czy pliki **.ex4** (MT4) lub **.ex5** (MT5) są w `MQL4\Indicators` lub `MQL5\Indicators`. Następnie zrestartuj MT4/MT5 lub odśwież Nawigator.

Q: Wyskakuje błąd/licencja nie działa - co sprawdzić?

A: Upewnij się, że plik **FXW_M1_ARMOR.key** jest w `MQL4\Files` (MT4) lub `MQL5\Files` (MT5) w Folderze danych MT4/MT5 i że licencja jest przypisana do Twojego konta (numer rachunku).

Q: Kijun Scanner nie uruchamia się na DEMO

A: To zachowanie jest poprawne - Kijun Scanner jest przeznaczony tylko dla kont REAL.

Q: MTF Kijun pokazuje "Loading history..." lub linie są puste

A: Otwórz na chwilę wykresy wyższych TF (np. H4/D1) lub pobierz historię w Center History, a potem wróć na M1. Wskaźnik potrzebuje danych historycznych dla TF, które rysuje.

Q: Auto UHVA nie rysuje stref

A: Sprawdź, czy opcje **Draw 1st/2nd/3rd** są włączone, czy wybrane TF mają dane oraz czy wolumen jest dostępny. Jeśli używasz **Volume source = CD**, upewnij się, że Twoja instalacja CD dostarcza dane.

Q: Powiadomienia push (Mobile alert) nie przychodzą

A: Skonfiguruj **Tools -> Options -> Notifications** w MT4/MT5 (MetaQuotes ID) i przetestuj powiadomienie.

Wymagania systemowe

- MetaTrader 4 lub MetaTrader 5
- Windows 7/8/10/11
- Aktywna licencja FXWare (plik **FXW_M1_ARMOR.key**)
- Do push: skonfigurowane powiadomienia w MT4/MT5 (opcjonalnie)

Licencja i wsparcie

Pakiet korzysta z pliku licencyjnego **FXW_M1_ARMOR.key**. W razie problemów z aktywacją lub instalacją, skontaktuj się z nami.

Wsparcie techniczne:

Email: pomoc@fxware.pl

Website: <http://fxware.pl>

Więcej narzędzi: FXWare | Powered by AI

Copyright © 2026 FXWare. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wersja dokumentacji: 1.0 | Data: 10.01.2026