

FX Harvest PRO | Piramida i Grid

Podręcznik użytkownika dla modułu **Piramida i Grid** dostępnego jako licencjonowany dodatek do FX Harvest PRO.

WAŻNE: Moduł buduje siatki zleceń. Najpierw przetestuj ustawienia na demo i upewnij się, że dobrze rozumiesz wpływ liczby poziomów, odległości i kroku lota na całe ryzyko.

Opis

Piramida i Grid to dodatek do FX Harvest PRO służący do ręcznego i automatycznego budowania siatek zleceń.

Moduł pomaga:

- ✓ ustawić siatkę **KUP** albo **SPRZEDAJ**,
- ✓ z góry zaplanować liczbę poziomów,
- ✓ określić odległość między poziomami,
- ✓ zmieniać wielkość lota na kolejnych stopniach,
- ✓ policzyć całe ryzyko siatki jeszcze przed jej wystawieniem.

Główne funkcje

- ✓ panel podstawowy i panel zaawansowany
- ✓ graficzny obiekt siatki na wykresie
- ✓ wspólny albo osobny **SL** dla pozycji
- ✓ podgląd ceny **BE** całej siatki
- ✓ automatyczne uruchomienie siatki po dojściu ceny
- ✓ zapis i odczyt własnych ustawień siatki


Instalacja

1. Zainstaluj i uruchom **FX Harvest PRO**.
2. Upewnij się, że licencja zawiera moduł **Piramida i Grid**.
3. Dodaj Harvest do wykresu instrumentu, na którym chcesz pracować.
4. Jeśli planujesz tryb automatyczny, włącz **AutoTrading** albo **AlgoTrading**.

Pierwsze uruchomienie

1. Na poziomym panelu Harvesta włącz **P**.
2. Ustaw podstawowe parametry siatki.
3. Wybierz kierunek **K** albo **S**.
4. Umieść obiekt siatki w miejscu, które Cię interesuje.
5. Jeśli potrzebujesz większej kontroli, włącz **Rozwiń**.
6. Dopiero wtedy użyj otwarcia ręcznego albo aktywuj tryb automatyczny.

Ustawienia modułu



Panel podstawowy

Najważniejsze pola:

- **Poziomy** określa liczbę stopni siatki,
- **Lot** ustawia wielkość pojedynczej pozycji,
- **Dystans** określa odległość między poziomami,
- **Krok lot** zmienia wielkość pozycji na kolejnych stopniach,
- **SL** ustawia ochronę dla pojedynczej pozycji,
- **Pokaż BE** rysuje poziom break even całej siatki.

Obiekt siatki na wykresie możesz przesuwać i rozciągać jeszcze przed otwarciem.

#10	0.10	23599.91
#9	0.10	23226.31
#8	0.10	22852.71
#7	0.10	22479.12
#6	0.10	22105.52
#5	0.10	21731.93
#4	0.10	21358.33
#3	0.10	20984.73
#2	0.10	20611.14
#1	0.10	20237.54

Panel zaawansowany

Po rozwinięciu możesz ustawić osobno dla każdego poziomu:

- odległość,
- lot,
- SL.

Na dole zobaczysz podsumowanie całej siatki: wysokość, sumę lotów i wynikające z tego ryzyko.

#	Dystans	Lot	SL	Tryb auto
1		0.10	25.0	<input type="checkbox"/> AKTYWNY
2	7.5	0.10	25.0	Odległość aktywacji
3	7.5	0.10	25.0	1.0
4	7.5	0.10	25.0	<input type="checkbox"/> Zamknij na 1. TP
5	7.5	0.10	25.0	
6	7.5	0.10	25.0	
7	7.5	0.10	25.0	
8	7.5	0.10	25.0	
9	7.5	0.10	25.0	
10	7.5	0.10	25.0	
+ 67.5		1.00	-	
Ryzyko:				

Ustawienia

ZAPISZ

moja piramida

ŁADUJ KAS KAS W

moja piramida

Jak działa

Moduł może działać w dwóch trybach:

1. ręcznie, gdy sam ustawiasz obiekt siatki i zatwierdzasz otwarcie,
2. automatycznie, gdy moduł czeka aż cena zbliży się do pierwszego poziomu.

W trybie automatycznym:

1. ustawiasz obiekt siatki na wykresie,
2. wpisujesz **Odległość aktywacji**,
3. zaznaczasz **AKTYWNY**,
4. moduł czeka na cenę i wystawia siatkę we właściwym momencie.

Ważne: W trybie automatycznym obiekt siatki musi pozostać na wykresie. Jeśli go ukryjesz albo usuniesz, moduł nie będzie miał punktu odniesienia do aktywacji.

Ustawienia własne

Moduł pozwala:

- zapisać aktualną siatkę pod własną nazwą,
- wczytać wcześniej zapisany wariant,
- usunąć pojedynczy zapis,
- wyczyścić całą listę zapisanych siatek.

To wygodne rozwiązanie, jeśli często wracasz do tych samych układów.

Wskazówki praktyczne

- Zaczynj od mniejszej liczby poziomów i prostego kroku lota.
- Jeśli chcesz lepiej ocenić ryzyko, patrz na podsumowanie całej siatki, a nie tylko na pojedynczy lot.
- Nie zostawiaj przypadkowo aktywnego trybu automatycznego na wykresie, którego już nie obserwujesz.
- Zanim zapiszesz preset, sprawdź jeszcze raz kierunek **K** albo **S**.

Częste pytania

Czy mogę zmienić lot osobno dla każdego poziomu?

Tak. Służy do tego panel zaawansowany.

Czy moduł pokazuje break even całej siatki?

Tak. Włącz **Pokaż BE**.

Czy mogę korzystać tylko z trybu ręcznego?

Tak. Tryb automatyczny jest opcjonalny.

Rozwiązywanie problemów

Siatka nie otwiera się automatycznie

Sprawdź:

- czy zaznaczono **AKTYWNY**,
- czy obiekt siatki nadal jest na wykresie,
- czy **Odległość aktywacji** nie jest ustawiona zbyt daleko,
- czy **AutoTrading** albo **AlgoTrading** jest aktywne.

Otwiera się zły kierunek siatki

Upewnij się, że przed otwarciem wybrano prawidłowo **K** albo **S**.

Ryzyko wychodzi wyższe niż zakładałeś

Najczęstsze przyczyny:

- za duża liczba poziomów,
- zbyt agresywny **Krok lot**,
- zbyt mały **SL** albo brak wspólnego planu wyjścia.

Licencja i wsparcie

Licencja

Moduł wymaga aktywnej licencji `FX Harvest PRO` z włączonym dodatkiem `Piramida i Grid`.

Wsparcie techniczne

- Email: pomoc@fxware.pl
- Website: <https://fxware.pl>

Copyright © 2026 FXWare. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wersja dokumentacji: `8.87-r2`

Data: `09.03.2026`